

ESI[tronic]2.0



アップデートマニュアル
第9版 2018年1月15日発行

目次


1. はじめに	2
1.1. 本書の使用にあたって	2
1.2. 本書で使用しているシンボルマークについて	2
2. 用意するもの	3
3. アップデート手順	4
4. 改訂履歴	6

1. はじめに

1.1. 本書の使用にあたって

- 本マニュアルでは、ESI[tronic] 2.0 をアップデートする手順を記載しています。

! ESI[tronic] 2.0 を起動した際に以下の警告メッセージが表示される場合は、必ずアップデート前にライセンス認証の更新を行ってください。



① ライセンス認証の更新手順については、ESI[tronic] 2.0 メイン画面右上の「ヘルプ」より「メインメニュー」→「ESI[tronic] 2.0 ライセンス認証」にて「オンライン」および「オフライン」でのライセンス認証手順がご確認いただけます。

1.2. 本書で使用しているシンボルマークについて

記号	名称	説明
⚠	警告	正常に作業を完了するために厳守すべき項目。 ※お守りいただけない場合、作業が正常に完了できず、ESI[tronic] 2.0 の使用に支障が出ます。
!	注意	正確な手順で作業を行うためにお守りいただきたい項目。
①	情報	実用的なヒントとその他の役立つ情報。
1. 2.	複数手順の操作	複数の手順からなる説明。
➤	一手順の操作	1 つの手順からなる説明。
⇨	中間結果	確認可能な中間結果のある手順。
➔	最終結果	手順がすべて完了したときに確認できる最終的な結果。

2. 用意するもの

アップデート作業には以下のものが必要となります。

準備品	備考
ESI[tronic]2.0 をインストール済みの PC	KTS 本体をご用意いただく必要はありません。
納品書	<ul style="list-style-type: none"> DVD に同梱されています。 最下段にご契約内容 (A, SD, SIS 等) が記載されています。
DVD A	<ul style="list-style-type: none"> A1: すべてのお客様に配布されます。
DVD B	<ul style="list-style-type: none"> B1: すべてのお客様に配布されます。 B2: 契約内容に応じ配布されます。

3. アップデート手順



<警告>

ライセンス認証の更新を行っていない場合は、必ずアップデート前にライセンスの更新を行ってください。(2ページ1参照)

!

- ・アップデート開始前に ESI[tronic]2.0 Ver. 2017/1 が確実にインストールされていることを確認してください。
- ・アップデート開始前にウイルス対策ソフトの機能を停止させてください。停止させないとインストールが途中から進まなくなる場合があります。
- ・ウイルス対策ソフトの停止方法は弊社ではお答えしかねます。各ソフトの製造元にお問い合わせください。

1. ESI[tronic]2.0 を含め、すべてのアプリケーションを終了させます。

2. ESI[tronic]2.0 DVD A1 をDVD ドライブに挿入します。



ESI 2.0_update_PIC_2016_02_(3).jpg


3. [マイコンピューター (コンピューター)] を開き、[DVD ドライブ] をダブルクリックします。

4. rbsetup.exe をダブルクリックします。




! ご使用の PC の OS バージョンや設定により「DVD ドライブ」をダブルクリックするとインストーラーが自動的に起動する場合もあります。


5. [日本語] を選択し①、「最後のインストールの設定を確定します」のチェックボックスにチェックを入れ②[次へ] をクリックします③。



6. 表示内容を確認し①、[インストール] をクリックします②。



7. 下記の画面が表示されたら「無視」をクリックし①、続行してください。



8. その後、インストーラー内の説明に従ってインストールを進めてください。

①

- ・インストールの準備に数分程度かかる場合がありますが、異常ではありません。インストールが開始されるまでお待ちください。
- ・DVD 入れ替えのポップアップメッセージが表示されます。その場合は指定の DVD に入れ替え、インストールを続行してください。

9. インストールが完了し、以下の画面が表示されたら [ESI[tronic]2.0 を起動する] にチェックを入れ①、[完了] をクリックします②。



①

- 最初に ESI[tronic]2.0 を立ち上げたときに「使用許諾契約」の画面が表示された場合には、確認の上「本契約に同意します」を選択し「次へ」をクリックしてください。
- また、「製品の改善」についての画面が表示された場合にも、同じく内容ご確認の上チェックボックスにチェックマークを入れ「完了」をクリックしてください。

10. DVD ドライブから DVD を取出します。



→ アップデートは完了です。

4. 改訂履歴

版数	発行日	改訂内容
第1版	2015年3月25日	初版発行
第2版	2015年7月3日	ESI[tronic]2.0 ver. 2015/2 リリースに伴い、記載内容を変更。
第3版	2015年11月24日	ESI[tronic]2.0 ver. 2015/3 リリースに伴い、記載内容を変更。
第4版	2016年3月23日	ESI[tronic]2.0 ver. 2016/1 リリースに伴い、記載内容を変更。
第5版	2016年8月5日	ESI[tronic]2.0 ver. 2016/2 リリースに伴い、記載内容を変更。
第6版	2016年11月20日	ESI[tronic]2.0 ver. 2016/3 リリースに伴い、記載内容を変更。
第7版	2017年3月22日	ESI[tronic]2.0 ver. 2017/1 リリースに伴い、記載内容を変更。
第8版	2017年9月5日	ESI[tronic]2.0 ver. 2017/2 リリースに伴い、記載内容を変更。
第9版	2018年1月15日	ESI[tronic]2.0 ver. 2017/3 リリースに伴い、記載内容を変更。

ボッシュ 株式会社

〒 150-8360
東京都渋谷区渋谷 3-6-7
www.bosch.co.jp
Ver. 2018-1-15

- 本マニュアルの内容は 2018 年 1 月 15 日現在のものです。内容は予告なく追加または変更される場合があります。
- 本マニュアルに記載されている文章、イラスト、写真等の無断転載、複製はご遠慮ください。